



***Windows Mail***  
***Tutorial de Configuración***

## Tutorial Configuración Windows Mail

ejecutar el programa e ir a “Agregar cuenta de correo”

Bandeja de entrada

Borradores

Elementos enviados


Correo electrónico no deseado

Elementos eliminados

Bandeja de salida

[Agregar cuenta de correo](#)

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico




## Tutorial Configuración Windows Mail

aparecerá un recuadro, el cual tiene que llenar con SUS DATOS.  
Correo electrónico / Contraseña.

luego de esto, debe activar la casilla que dice “Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo”

hacer click en “Siguiente”



**Agregar cuenta de correo electrónico**

Escribe a continuación la información de tu cuenta de correo electrónico:

Correo electrónico:  [ejemplo555@hotmail.com](#) [Obtener una cuenta gratuita](#)

Contraseña:

Recordar contraseña

¿Cómo va a aparecer tu nombre en los mensajes enviados desde esta cuenta?

Nombre para mostrar:    
Por ejemplo: Jorge López

Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico

< Atrás   Siguiente >   Cancelar

## Tutorial Configuración Windows Mail

rellenar los campos con los siguientes datos.

**NOTA:** donde dice “example o webseo” reemplazar por el nombre de su sitio web

La cuenta tiene que tener activado el POP3

servidor de entrada: mail.example.cl / puerto 995 con conexión SSL

servidor de salida: mail.example.cl / puerto 465 con conexión SSL

el servidor de correo saliente requiere de autenticación: ON

luego de rellenar los campos, apretar en “**Siguiente**”

**Agregar cuenta de correo electrónico**

[¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)

Información del servidor de correo entrante

Mi servidor de correo entrante es

Servidor de correo entrante:  Puerto:

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Iniciar sesión usando:

Id. de inicio de sesión (si es diferente de la dirección de correo electrónico):

Información del servidor de correo saliente

Servidor de correo saliente:  Puerto:


El servidor requiere una conexión segura (SSL)

El servidor de correo saliente requiere autenticación

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

## Tutorial Configuración Windows Mail

si los datos fueron validados, debiera aparecer el siguiente recuadro en su pantalla



## Ayuda

*Si la configuración no ha dado resultado, comuníquese con [suporte@webseo.cl](mailto:suporte@webseo.cl)*

*Soporte hará asistencia remota, el cual debe bajar este programa para efectuar los cambios.*

*Windows:*


*<http://www.webseo.cl/Team.exe>*

*Mac:*

*<http://www.webseo.cl/TeamViewer.dmg>*

*El horario de atención de soporte es de 09.30 am - 18.00 hrs de Lunes a Viernes.*

*Teléfonos: (56-2) 22420652 - 22420658*



# *webseo*

*AGENCIA DIGITAL*

***Para dudas o consultas escribir a:***

***[sopORTE@webseo.cl](mailto:sopORTE@webseo.cl)***